PALLINA DI NATALE A CROCHET

LIVELLO = Facile

FILATO = HOLYDAY di Laines du Nord, 25 gr col. preferito. **TOUCH OF LIGHT** linea H.Couture di Laines du Nord, 15 gr col. preferito. **NATURAL BAG** di Laines du Nord, 25 cm per il laccetto da appendere. **PIUMA ALPACA** di Laines du Nord, 60 cm per il fiocco.
UNCINETTO = n. 3,5–4,0, in base alla propria manualità
ALTRO = ago da lana, imbottitura per amigurumi, 1 pallina di legno da 14 mm di diametro, 1 cordino da 1,5 mm di diametro, lungo 30 cm.



NOTE: La pallina si realizza lavorando con l'uncinetto e utilizzando contemporaneamente i due filati: **Holiday Touch of Light**. La pallina finita misura circa 12 cm di diametro. È possibile variare il diametro della pallina aumentando o diminuendo il numero delle catenelle iniziali, che dovrà essere sempre dispari. La variazione del numero di catenelle comporterà anche una modifica della lunghezza del lavoro.

CAMPIONE

10 × 10 cm = 14 maglie × 14 righe, lavorate a maglia bassa.

PUNTI IMPIEGATI

cat = Catenella: gettare il filo sull'uncinetto e farlo passare attraverso l'asola presente sull'uncinetto.

mb = Maglia bassa: inserire l'uncinetto nella maglia indicata, estrarre un'asola, gettare il filo e passare attraverso entrambe le asole presenti sull'uncinetto.
mbcd = Maglia bassa in costa dietro: lavorare una maglia bassa inserendo l'uncinetto esclusivamente nell'asola posteriore della maglia sottostante.

ABBREVIAZIONI

MISURE

PROCEDIMENTO

ESECUZIONE

Utilizzando l'uncinetto n. 3,5 e tenendo insieme i due filati, avviare **21 catenelle**.

Riga di preparazione: inserire l'uncinetto nella seconda catenella a partire dall'uncinetto e lavorare 1 mb in ogni catenella fino alla fine della riga, ottenendo 20 mb. Eseguire 1 cat e girare il lavoro.

Riga 1: saltare la prima maglia di base, lavorare 18 mbcd e, nell'ultima maglia di base, lavorare 2 mbcd. Girare il lavoro.

Riga 2: lavorare 20 mbcd. Girare il lavoro.

Ripetere le **righe 1 e 2** fino a ottenere una lunghezza pari al doppio della larghezza del lavoro.

Esempio: larghezza 12 cm, lunghezza 24 cm.

ASSEMBLAGGIO DELLA PALLINA

1. Cucitura laterale

Ripiegare il lavoro facendo combaciare il bordo inferiore con quello superiore. Con l'ago da lana, cucire i due bordi per formare un cilindro.

2. Chiusura della parte inferiore

Con l'ago da lana e il filato Holiday, passare il filo a punto filza lungo il bordo inferiore, a circa 5 mm dal margine.

Tirare contemporaneamente le due estremità del filo per arricciare e chiudere il bordo il più possibile, lasciando circa 5 mm di margine all'esterno della chiusura.

Rivoltare il lavoro in modo da nascondere all'interno il nodo e le estremità dei fili.

Dare una prima forma alla pallina con le mani, quindi inserire l'imbottitura per amigurumi, distribuendola uniformemente fino a ottenere una forma rotonda e compatta.

3. Chiusura della parte superiore

Con l'ago da lana e il filato Holiday, eseguire un punto filza lungo il bordo superiore.

Prima di stringere completamente, inserire il laccetto per appendere la pallina. Tirare le estremità del filo fino a chiudere il bordo, quindi fissare con un nodo sicuro.

4. Rifinitura superiore

Con l'uncinetto n. 3,5 e i due filati tenuti insieme, riprendere circa 8–10 maglie lungo il bordo appena chiuso.

Lavorare 3 righe a maglia bassa, quindi chiudere il lavoro e nascondere le estremità dei fili.

CONFEZIONAMENTO

Nascondere accuratamente tutte le estremità dei fili.

Prendere il cordino da 1,5 mm, lungo 30 cm, e avvolgerlo attorno alla parte superiore della pallina, in corrispondenza del punto da cui fuoriesce il laccetto per appenderla.

Annodare il cordino, infilare la pallina di legno in entrambe le estremità e realizzare un secondo nodo per fissarla.

Tagliare due fili di Piuma Alpaca, ciascuno lungo circa 30 cm, e annodarli a fiocco nel punto in cui è stato fissato il cordino con la pallina di legno.

La pallina di Natale a crochet è pronta per decorare il tuo albero!

GALLERIA FOTOGRAFICA




